Release Notes **Software de Ativação**

Versão 01.00.06 01/12/2015

RELEASE NOTES

Software de Ativação v01.00.06

Curitiba

01 de dezembro de 2015



Release Notes Software de Ativação

Versão 01.00.06 01/12/2015

1. INTRODUÇÃO E HIGHLIGHTS

Este documento detalha a entrega do Software de Ativação versão 01.00.06, especificando seu conteúdo, principais *features* e melhorias quando comparada à versão 01.00.05.

2. CONTEÚDO

A versão 01.00.06 do Software de Ativação contempla:

Artefato	Versão	Sistema Operacional
Software de Ativação	01.00.06	Windows 7, 32 e 64 bits
		Windows 10

3. MELHORIAS

Melhoria #1: Na Janela de Retorno foi adicionada uma formatação especial para alguns campos da Janela de retorno, como datas e memória utilizada.

Melhoria #2: Na aba de teste FimAFim foi adicionada a opção para escolher o tipo de teste que será executado.

• Teste Fim-A-Fim de Ativação

Pode ser executado após a ativação do equipamento S@T. O Equipamento S@T utiliza as informações digitadas pelo usuário na tela do Software de Ativação, e completa o restante dos campos obrigatórios com informações padrões.

• Teste Fim-A-Fim de Produção

Pode ser executado após a associação do equipamento S@T. O Equipamento S@T utiliza as informações digitadas pelo usuário na tela do Software de Ativação, e completa o restante dos campos obrigatórios com informações padrões.

Arquivo de Venda Fictício Local

Permite ao usuário escolher o arquivo CFeFimAFim.xml que será enviado para o equipamento S@T.

Melhoria #3: Na aba Configuração de Rede foi removido o botão para configuração do proxy. A aba foi reestruturada para comportar todas as configurações em uma única janela, e dar mais visibilidade aos botões "Salvar Configuração" e "Restaurar Configuração", que permitem salvar e restaurar respectivamente as configurações de rede utilizadas.

Melhoria #4: Adicionadas duas novas abas que permitem ao usuário validar um arquivo de Dados de Venda com os XSDs de Venda ou Cancelamento. Os erros serão apresentados na própria janela de retorno permitindo um rápido diagnóstico em caso de falha na validação.



Release Notes Software de Ativação

Versão 01.00.06 01/12/2015

Melhoria #5: No Menu, em Dados de Venda / Cancelamento, foi adicionada uma funcionalidade para facilitar a visualização do Log. O Log será extraído automaticamente após uma tentativa de ativação ou de extração de Log, e o resultado será exibido automaticamente na Janela de Retorno ordenado pelas operações mais recentes.

4. Bugs Corrigidos

Correção #1: Aba – Consultar Sessão

Foi corrigido o bug referente aos números de sessões que eram exibidos na ordem incorreta.